



GUIA PARA RE-CONFIGURACION DE CUENTA DE CORREO EN OUTLOOK

(1) Abra la ventana de configuración de la cuenta. Abajo las instrucciones para Outlook 2007, 2010 o 2013.


OUTLOOK 2007



OUTLOOK 2010



OUTLOOK 2013



- (2) Elija la cuenta que desea modificar y luego haga clic en **Cambiar...**
- (3) Se abrirá una nueva ventana para la configuración de correo electrónico (ver captura de pantalla al final del documento).
- (4) No cambiar nada en la sección **Información sobre el usuario**, aquí debería estar su nombre y su dirección de correo electrónico, los cuales no cambiarán.
- (5) En la sección **Información del servidor**, deberá ajustar algunos campos:

Tipo de cuenta

Aquí debería decir POP3 o IMAP. No podrá cambiar entre uno u otro, pero por favor recuerde cuál de los dos es su tipo de cuenta. Necesitará este dato en el paso (8)

Servidor de correo entrante: **ghost.mxroute.com**

Servidor de correo saliente (SMTP): **ghost.mxroute.com**

- (6) A continuación, haga clic en el botón **Más configuraciones...**

- (7) En la pestaña **Servidor de salida**

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación **SI (marcar la casilla)**

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada **SI (marcar la casilla)**

- (8) En la pestaña **Avanzadas** se encuentran los números de puerto del servidor.

Servidor de entrada

Para IMAP, el número de puerto es **993**

Para POP3, el número de puerto es **995**

Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL) -> **SI (marcar la casilla)**

Servidor de salida

Para SMTP, el número de puerto es **465**

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada -> **SSL**

- (9) Haga clic en el botón **Aceptar** y en la ventana de configuración de la cuenta haga clic en **Siguiente** y luego en **Finalizar**

CAPTURA DE PANTALLA

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación:

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Conexión **Avanzadas**

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada

Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP):

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Entrega

Dejar una copia de los mensajes en el servidor

Quitar del servidor después días

Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

IMAP: 993
POP3: 995